

各種リモート設定方法(公私区分利用)



公私区分登録された電話機 から以下の通り発信すると外出先からでもリモートで各種設定・解除ができます。

グループ

ご設定されたいグループに所属しているユーザーの公私区分登録された電話機から続けてダイヤルし、発信してください。

一定の時間内に応答しない場合は、指定された電話番号へ転送されます。		
不在転送	設定	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 8 1 +グループ内線番号 ▶ 発信
	解除	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 8 0 +グループ内線番号 ▶ 発信
		【備考】 ・転送先電話番号および秒数の変更はできません。

かかってきた電話が指定された電話番号へすぐに転送されます。		
常時転送	設定	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 7 1 +グループ内線番号 ▶ 発信
	解除	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 7 0 +グループ内線番号 ▶ 発信
		【備考】 ・転送先電話番号の変更はできません。

営業時間案内のアナウンスを流すことができます。		
営業時間案内	設定	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 1 1 +グループ内線番号 ▶ 発信
	解除	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 1 0 +グループ内線番号 ▶ 発信

グループボイスメール確認方法	グループボイスメールのメッセージを確認できます。(ガイダンスに従って操作してください。)	
	0 0 9 1 2 0 9 1 - 9 0 0 1 ▶ 発信	
	【備考】 ・ガイダンス後、グループ内線番号を入力してください。	

ユーザー

ご設定されたいユーザーの公私区分登録された電話機から続けてダイヤルし、発信してください。

一定の時間内に応答しない場合は、指定された電話番号へ転送されます。		
不在転送	設定	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 4 1 + (※1転送先電話番号) ▶ 発信
	解除	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 4 0 ▶ 発信
		【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。 ・端末からは秒数の変更はできません。

かかってきた電話が指定された電話番号へすぐに転送されます。		
常時転送	設定	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 2 1 + (※1転送先電話番号) ▶ 発信
	解除	0 0 9 1 2 0 9 2 - 1 2 0 ▶ 発信
		【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。 ・端末からは秒数の変更はできません。

ユーザーボイスメール確認方法	ユーザーボイスメールのメッセージを確認できます。(ガイダンスに従って操作してください。)	
	0 0 9 1 2 0 9 1 - 9 0 0 0 ▶ 発信	